

TPM Berechtigungen	SDK Description <a href="https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html">https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html</a>	SDK Beschreibung	Android Rechtebeschreibung <a href="https://mobilsicher.de/checkliste/app-zugriffsrechte-entschlusselt-android">https://mobilsicher.de/checkliste/app-zugriffsrechte-entschlusselt-android</a>	Android rights description EN <a href="https://mobilsicher.de/checkliste/app-zugriffsrechte-entschlusselt-android">https://mobilsicher.de/checkliste/app-zugriffsrechte-entschlusselt-android</a>	Benutzt für	Used for
\$(applicationId).permission.C2D_MESSAGE			Daten aus dem Internet empfangen	Receive data from the Internet		
\$(applicationId).permission.PushHandlerActivity					GCM/Push	GCM/Push
android.hardware.location					GPS-Tracking	GPS-Tracking
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	Allows an app to access approximate location.	Ermöglicht einer App, auf den ungefähren Standort zuzugreifen.	Standort - Ungefährer (netzwerkbasierter) Standort	Location - Approximate (network-based) location	GPS-Tracking	GPS-Tracking
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	Allows an app to access precise location. Alternatively, you might want ACCESS_COARSE_LOCATION.	Ermöglicht einer App den genauen Standort zu ermitteln. Alternativ können Sie ACCESS_COARSE_LOCATION benötigen.	Standort - Genauer (GPS-)Standort	Location - Exact location (GPS) location	GPS-Tracking	GPS-Tracking
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	Allows an application to access extra location provider commands.	Ermöglicht einer Anwendung den Zugriff auf zusätzliche Standortprovider-Befehle.			GPS-Tracking	GPS-Tracking
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	Allows applications to access information about networks.	Ermöglicht Anwendungen den Zugriff auf Informationen über Netzwerken.	Netzwerkcommunication - Netzwerkverbindungen anzeigen	Network communication - Show network connections		
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	Allows applications to access information about Wi-Fi networks.	Ermöglicht Anwendungen den Zugriff auf Informationen über Wi-Fi-Netzwerken.	Netzwerkcommunication - WLAN-Verbindungen anzeigen	Network communication - Display WLAN connections		
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	removed since Android 6	seit Android 6 entfernt	Ihre Konten - Konten erstellen und Passwörter festlegen	Your accounts - create accounts and set passwords		
android.permission.GET_ACCOUNTS	Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.	Ermöglicht den Zugriff auf die Liste der Konten im Konten-Service.	Ihre Konten - Konten auf dem Gerät suchen	Your accounts - find accounts on the device		
android.permission.INTERNET	Allows applications to open network sockets.	Ermöglicht Anwendungen Netzwerk-Sockets zu öffnen.	Netzwerkcommunication - Voller Netzwerkzugriff	Network communication - Full network access		
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	Allows an application to modify global audio settings.	Ermöglicht einer Anwendung globale Audioeinstellungen zu ändern.	Hardware-Steuerelemente - Audio-Einstellungen ändern	Hardware controls - Change audio settings		
android.permission.READ_PHONE_STATE	Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device.	Ermöglicht den Lesezugriff auf den Telefonstatus, einschließlich der Telefonnummer des Geräts, der aktuellen Mobilfunknetzinformationen, des Status aller laufenden Anrufe und einer Liste der auf dem Gerät registrierten PhoneAccounts.	Telefon/Anrufe - Telefonstatus und Identität abrufen	Phone / Calls - Retrieve phone status and identity	SIM-Kartenummer -> Alias	SIM card number -> Alias
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	Allows applications to read the sync settings.	Ermöglicht einer App die Synchronisierungseinstellungen zu lesen.	System-Tools - Synchronisierungseinstellungen lesen	System Tools - Read sync settings		
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting. If you don't request this permission, you will not receive the broadcast at that time. Though holding this permission does not have any security implications, it can have a negative impact on the user experience by increasing the amount of time it takes the system to start and allowing applications to have themselves running without the user being aware of them. As such, you must explicitly declare your use of this facility to make that visible to the user.	Ermöglicht einer App ACTION_BOOT_COMPLETED zu empfangen, die nach dem Booten des Systems gesendet wird. Wenn Sie diese Berechtigung nicht anfordern, erhalten Sie die Übertragung zu diesem Zeitpunkt nicht. Obwohl diese Berechtigung keine Auswirkungen auf die Sicherheit hat, kann dies negative Auswirkungen auf die Benutzererfahrung haben, da der Systemstart länger dauert und Anwendungen selbst ausgeführt werden können, ohne dass der Benutzer davon Kenntnis erhält. Als solche müssen Sie explizit erklären, dass Sie diese Funktion verwenden, um diese für den Benutzer sichtbar zu machen.	System-Tools - Beim Start ausführen	System Tools - Run at Startup	Push-Nachrichten ohne App-Start empfangen	Push messages receiving without app startup
android.permission.RECORD_AUDIO	Allows an application to record audio.	Ermöglicht einer Anwendung Audio aufzuzeichnen.	Hardware-Steuerelemente - Audio aufnehmen	Hardware controls - Record audio	<b>NICHT GENUTZT</b>	<b>NOT USED</b>
android.permission.SET_DEBUG_APP	Configure an application for debugging.	Konfigurieren Sie eine Anwendung für das Debuggen.	Entwickler-Tools - Zugriff auf geschützten Speicher testen	Developer tools - Test access to protected memory		
android.permission.VIBRATE	Allows access to the vibrator.	Ermöglicht den Zugriff auf den Vibrator.	Hardware-Steuerelemente - Vibrationsalarm steuern	Hardware controls - control vibration alarm		
android.permission.WAKE_LOCK	Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.	Ermöglicht die Verwendung von PowerManager WakeLocks, um zu verhindern, dass der Prozessor in den Ruhezustand übergeht oder der Bildschirm dunkel wird.	System-Tools - Standby-Modus deaktivieren	System tools - Disable Standby mode	Abdunkeln der App verhindern	Avoid darkening the app
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Allows an application to write to external storage.	Ermöglicht einer Anwendung, in externen Speicher zu schreiben	Speicher - USB-Speicherinhalte ändern oder löschen	Memory - Change or delete USB memory contents		
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	Allows applications to write the sync settings.	Ermöglicht Anwendungen, die Synchronisierungseinstellungen zu schreiben	System-Tools - Synchronisierung aktivieren oder deaktivieren	System Tools - Enable or disable synchronization		
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE					GCM/Push	GCM/Push
com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION			Ihre persönlichen Informationen - Aktivitätserkennung	Your personal information - activity detection		